

RATTACHEMENT



PRÉAMBULE

Le rattachement des biens entre eux est justifié dans le cas où les éléments d'un actif ont des utilisations différentes et donc un plan d'amortissement propre à chaque élément. Le rattachement permet de faire les liens entre les éléments d'un même actif dans le logiciel *Wininvest*.

Un bien peut être :

- Libre : non lié à un autre bien,
- Rattaché : le bien est considéré comme un bien « fils », il est rattaché à un bien pivot,
- Pivot : le bien est considéré comme un bien « père », des biens « fils » lui sont rattachés

Exemple : une machine industrielle enregistrée dans la fiche 2015-1-125 est amortissable sur 15 ans. Une partie de la machine doit être renouvelée tous les 5 ans, elle est donc enregistrée dans une fiche distincte 2015-1-130.

1. PROCÉDER AU RATTACHEMENT

a. Bien rattaché

Dans la fiche de la composante 2015-1-130, cliquez sur « Ajout d'onglet » et sélectionnez « Ajouter l'onglet de rattachement ». L'onglet « Rattachement » s'affiche, cliquez dessus et cochez « Bien Rattaché ». Dans la liste de choix déroulante du bien pivot auquel il est relié, sélectionnez 2015-1-125. Enregistrez.

b. Bien pivot

Dans la fiche du bien 2015-1-125, vous constatez que dans l'onglet « Rattachement », « bien Pivot » est coché et que le bien 2015-1-130 apparaît dans la liste des biens rattachés à ce pivot.

A SAVOIR



Vous ne pouvez pas cocher « Bien Pivot ». Pour qu'un bien soit coché « Bien Pivot » et que la « liste des biens rattachés à ce pivot » soit renseignée vous devez remplir les biens « fils ».



Si vous faites une Action, *Wininvest* vous informe que « Le bien que vous allez sortir est rattaché aux biens suivants qu'il sera peut-être aussi nécessaire de sortir : *Code du bien : Intitulé du bien* ».

2. ÉDITION DES BIENS RATTACHÉS

Vous avez accès à une édition spécifique aux biens rattachés.

Dans « Editions », choisissez « Etat des biens rattachés ». Par défaut les données sont regroupées par biens pères. (Cf Fiche WIF4 - Editions).

